

Vérifier l'état des prairies et pâturages

Etat des prairies et pâturages :

A la sortie de l'hiver, c'est le moment de contrôler l'état des prairies. En cas de dégâts observés, plusieurs actions peuvent être effectuées pour améliorer leur état (voir fiches techniques production herbagère 8.2.1 « Le hersage » et 8.3.1 « Le roulage »).

Idéalement, une prairie équilibrée avoir à 70% de bonnes graminées, 10 à 30% de légumineuses et 10 à 30% d'autres plantes (voir fiche technique production herbagère « Amélioration de la composition botanique des prairies » 8.5.1). En cas de déficit en « bonnes » graminées telles que le raygrass, le pâturin des prés, le dactyle ou la fétuque des prés, différentes solutions sont présentées dans le tableau résumé ci-dessous.



Source: C. Stutz, ART

	Dégâts constatés	Actions à effectuer
Dégâts physiques	Quelques taupinières →	Rouleau - Poids minimum : 700 kg/m de largeur
	Beaucoup de taupinières →	Herse étrille + sursemis + Rouleau Piégeage ou gazage (FT 7.1)
	Dégâts de pâture automne dernier	Rouleau seul ou précédé du sursemis
	Ornières	Rouleau seul
	Feutrages (beaucoup de mauvaises herbes)	Herse agressive (passages répétés et intensifs) + sursemis + rouleau
	Moisissures (pourriture des neiges)	Herse agressive + sursemis + rouleau
	Déchaussement (hersage trop agressif ou gel/dégel)	Rouleau seul ou précédé d'un sursemis
Composition botanique	30 à 50% de bonnes graminées	- Pâturage de printemps (favorise le tallage) - Alternance fauche/pâturage - Fauche tardive (pâturages feutrés) - Roulage des prairies au printemps - Hauteur de coupe de 6 à 7cm - Sursemis - Lutte chimique plante/plante - (⚠ réglementation PER ou labels) - Lutte mécanique (arrachage des plantes, élimination des racines et des fleurs)
	15 à 30% de bonnes graminées	- (Au besoin) herse avant sursemis - Sursemer les surfaces endommagées
	>15% de bonnes graminées	- Détruire ancienne prairie avant l'hiver ou tôt au printemps (labour/fraisage, ou herbicide total) - Mise en place de la nouvelle prairie (mars à début mai ou mi-août) - Semis normal (herse + semis + roulage) ou direct (semoir spécial à socs ou disques sans hersage) - Surveiller la levée et les adventices

Focus sursemis

Objectif cherché : augmenté la productivité et la qualité des surfaces implantées.

Points essentiels pour la réussite :

