

#### Avant de procéder à l'installation:

Vous devez être l'administrateur ou avoir les accès pour ce type de procédure. Certains Antivirus peuvent perturber le processus voir endommager les fichiers téléchargés, il est donc conseillé de le désactiver temporairement avant tout choses.

#### Etapes de l'installation :

A. Installation sur Windows Vista ou ultérieurs (Version MAC sous le point B)

ouvrez la page <u>https://www.prometerre.ch/prestations/finances/foire-aux-</u> <u>questions-terminal-serveur-fidasol-sa</u> pour télécharger les fichiers nécessaires à l'installation de l'accès au terminal serveur.

Il y a toujours deux fichiers à télécharger, le *Client Citrix* (1) qui va afficher le programme comptable à partir du serveur et le *ScrewDriver* (2) qui rendra vos imprimantes visible et gérable à partir du serveur.

Si vous travaillez sur PC (Windows Vista ou versions ultérieures):

Citrix Receiver 4.9.8000 LTSR pour Windows ((1))

ScrewDriver V6.10 64bit pour Windows (2)

Enregistrez les fichiers puis, à la fin du téléchargement, **exécutez les programmes** dans l'ordre



1. Installation du Client Citrix, Cliquez sur Démarrer, puis suivre les étapes cidessous



Citrix Receiver	×
Contrat de licence	
Vous devez accepter l'accord de licence ci-dessous pour continuer.	
CONTRAT DE LICENCE CITRIX RECEIVER	
Ce contrat de licence (ci-après nommé « CONTRAT ») constitue un accord légal entre vous, l'utilisateur titulaire de la licence, et Citrix Systems, Inc., Citrix Systems International GmbH ou Citrix Systems Asia Pacific Pty Ltd. Le lieu d'obtention de ce composant (ci-après nommé « RECEIVER ») détermine la personne morale concédant la licence,	
<u>I</u> nstaller <u>A</u> nnul	er
<u>I</u> nstaller <u>A</u> nnul	er





#### 2. Installation du ScrewDriver



Cliquer sur **Oui** pour exécuter le programme



×
Tricerat, Inc. ScrewDrivers Client v6 x64
Setup requires 38 MB in: <u>C:\Program Files\Tricerat</u>
You must agree to the Licenses terms and conditions before you can install ScrewDrivers Client v6 x64.
✓ I agree to the License terms and conditions.
v6.10.1.17658 Cocher « Lagree » puis sur cliquer sur <b>Install</b>
×
Tricerat, Inc. ScrewDrivers Client v6 x64
<image/> <page-header><table-cell></table-cell></page-header>
<page-header><page-header><page-header><page-header><page-header><page-header><text></text></page-header></page-header></page-header></page-header></page-header></page-header>
<page-header><page-header><page-header><page-header><page-header><page-header></page-header></page-header></page-header></page-header></page-header></page-header>

Puis sur **Finish** 





**3.** L'étape suivante consiste à configurer l'imprimante dans le ScrewDriver.

Ouvrir le panneau de configuration ( accessible depuis la recherche Windows )



Trier par petites icônes et démarrer ScrewDrivers Client v6 x64



😱 Panr	neau de conf	iguration du client Screwl	Drivers, v6				- 0	×
G screwdrivers							Appliquer	
	À propo	s de	Généralités		Journalisation	Im	primantes	
G	lissez et dép	osez des imprimantes po	ur définir la priorité de	l'imprimante.	Plus l'imprimante est haut da	ns la liste, plus la j	priorité est élevé	e.
	Autorisé			Nom d	e l'imprimante			
		OneNote						
		Microsoft XPS Documer	nt Writer					
		Microsoft Print to PDF						
		Fax						
		ET0021B7EE51D2						
	Paramètres s Options ét Deuxié Page c	pécifiques de l'imprimant endues - Paramètres des ème boîte de dialogue d'i de séparation de sortie endues - Rendu du travai	e travaux d'impression mpression I d'impression					
	- Options et	endues - Kendu du travai	a impression					
	Imprin	ner en tant qu'image :			Identique à l'imprimante	~	ррр	-
Version	6.10.1.17658				Copyrigh	t © 2019 Tricerat,	Inc. All rights re	served.

Dans l'onglet « Imprimantes » rendre vos imprimantes visible en les activant à l'aide du « bouton » autoriser (flèche rouge)

Au préalable, vérifiez que votre imprimante est bien installée et connectée sur votre ordinateur



Panneau de configuration du client ScrewDrivers, v6					- 🗆 X		
• screwdrivers					Appliquer		
À propo	os de	Généralités		Journalisation	Imprimantes		
Options de session (utilisées uniquement si Terminal Server l'autorise)							
Notif	Notifier les sessions actives lorsqu'une imprimante est ajoutée au poste de travail						
Force							
par d							
	OneNote						
Méthode c C N	Microsoft XPS D Microsoft Print f Fax ET0021B7EE51D P pas mettre en d	Pocument Writer to PDF 2 cache (recommandee pour	les serveurs i	intermédiaires)			
Int	erroger les imp	orimantes					

Version 6.10.1.17658

Copyright © 2019 Tricerat, Inc. All rights reserved.

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir l'imprimante qui sera par défaut dans le premier onglet « Généralités » en activant le « bouton » Usurper l'imprimante par défaut et choisissez l'imprimante grâce à la liste déroulante. Cette étape ne sert qu'à modifier l'imprimante par défaut définie sur le serveur. Sans activation, l'imprimante par défaut de votre Windows demeurera celle sur le Terminal Serveur

### Votre installation est terminée



#### B. Installation sur Version MAC

ouvrez la page <u>https://www.prometerre.ch/prestations/finances/foire-aux-</u> <u>questions-terminal-serveur-fidasol-sa</u> pour télécharger le fichier nécessaire à l'installation de l'accès au terminal serveur.

Télécharger le citrix selon la version du système de votre Mac, le *Citrix Receiver* 12.9.1 (1) pour toutes les versions antérieures à Mac OS Catalina, ce dernier aura besoin du *Citrix Workspace* 1910.2 (2).



1. Installation du Client Citrix, Téléchargez le Citrix Receiver Mac

Le téléchargement se trouvera dans



Avec les anciennes versions de Safari il faut ouvrir le Finder – Téléchargements





Double-cliquez sur le fichier CitrixReceiver



Puis sur « Install Citrix Receiver.pkg »



00	Installer Citrix Receiver	1			
	Programme d'installation du logiciel Citrix Receiver				
Introduction	Pour installer Citrix Receiver pour Mac, cliquez sur Continuer. Vous serez				
Licence	votre Mac.				
Destination					
Type d'installation					
Installation					
Résumé					
	Revenir Continuer	٦			

Suivre les étapes, garder les options par défaut. A un certain moment il faut introduire le mot de passe de la session.

000	Nistaller Citrix Receiver			
<ul> <li>Introduction</li> <li>Licence</li> <li>Destination</li> <li>Type d'installation</li> <li>Installation</li> <li>Résumé</li> </ul>	L'installation a été réalisée avec succès.			
	Revenir			

Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Fermer »

Un redémarrage de l'ordinateur peut s'avérer nécessaire pour que le client Citrix se charge et se lance automatiquement lorsqu'on démarre l'application.

### Votre installation est terminée